Lorby "Axis And Ohs" StreamDeck Plugin Documentation

Version 3.0 - 18.04.2021 © 2021 Lorby-SI <u>http://www.lorby-si.com</u> Ce plugin pour le deck ElgatosStream utilise la WebAPI

d'AxisAndOhs.

Assurez-vous de l'activer au préalable :

- AAO doit être lancé "En tant qu'administrateur".

- Ensuite, vous pouvez activer "Activer l'API Web sur le port 9080" dans le menu "Outils".

menu

Vous devrez peut-être ouvrir/autoriser l'accès au port dans votre pare-feu local. Le numéro du port

Le numéro de port peut être modifié avec "Outils->Paramètres de port pour le Web" au cas où il y aurait un conflit avec une autre application sur votre ordinateur.

conflit avec une autre application sur votre ordinateur. Un redémarrage de l'application est nécessaire

lorsque vous modifiez le numéro de port.

Si vous avez une autre application sur votre ordinateur qui utilise déjà 9080, le port doit être changé dans les outils AAO.

doit être modifié dans le menu Outils AAO et dans les paramètres du plugin :

C:\Users\...\AppData\Roaming\Elgato\StreamDeck\Plugins\com.lorbysi.aao.sdPl

ugin\settings.js

Le fichier peut être édité avec un simple éditeur de texte, et il ne contient qu'une seule ligne où vous pouvez modifier le port.

ligne où vous pouvez simplement modifier le numéro de port :

var AAO_URL = "http://localhost:9080/webapi" ;

Le logiciel Elgato doit être arrêté et redémarré après ce changement.

Le plugin fournit plusieurs types de boutons différents pour le StreamDeck.



Chaque type de bouton que vous placez sur le lecteur de flux a des propriétés qui lui sont attribuées. Lorsque vous modifiez ces propriétés, assurez-vous d'appuyer sur le bouton

bouton "SUBMIT" en bas de la zone d'inspection des propriétés dans le logiciel Elgato.

logiciel Elgato, sinon vos changements ne seront pas appliqués au bouton.

Lorby-SI AxisA	ndOhs: Toggle				Ŵ
					_
× i	Titel:				ТМ
	Write event:	N: ~			
	Send value:				
00	Read variable:	A : ~			
	ON value:				
\subset	Save changes:		Subm	iit	

Événements et variables du simulateur

Ce plugin utilise les événements et les variables définis pour les simulateurs compatibles. simulateurs compatibles.

Vous aurez besoin de la documentation du SDK pour le simulateur ou vous pourrez utiliser l'éditeur de script RPN dans AxisAndOhs.

Dans AxisAndOhs, vous allez dans "Scripting -> Manage RPN scripts". Utilisez "Insert variable" / "Insert event" pour trouver la syntaxe exacte de l'actif requis.

Edit RPN Scripts		×
 Scripts Saitek BIP scripts Aerosoft keyevents Scripts PMDG 	Script title: Script group: Scripts * TURB ·ENG ·N1:1, ·Percent)	Test
Add new group	Insert variable Inser	t Event

Lorsque les listes de variables/événements sont ouvertes, vous pouvez copier le nom de la variable ou de l'événement dans le bloc-notes de Windows en faisant un clic gauche puis un clic droit.

Variable ou de l'événement dans le bloc-notes de Windows en cliquant avec le bouton gauche de la souris puis avec le bouton droit de la souris sur l'élément de l'arborescence.

L'élément de la liste arborescente. Vous pouvez ensuite l'insérer dans la zone de texte du logiciel



Type "Button" (bouton)

Ceci simule la pression d'un bouton sur un Joystick.

Lorby-SI AxisAnd	IOhs: Button		Û
	Titel:	Button	т ~
Button	Device ID:	433	
	Channel:	10	
	Button:	5	
	Save changes:	Submit	

Dans AxisAndOhs, l'appui sur le bouton sera enregistré dans les boîtes de dialogue "Ajouter/Modifier" comme suit

comme ceci



Type "Toggle"

Si l'action du simulateur souhaitée est liée à un événement de basculement unique, utilisez ce type de bouton pour passer d'un état à l'autre.

pour passer d'un état à l'autre. Une variable du simulateur peut être utilisée pour

pour recevoir un retour d'information sur le succès du basculement. Lorsque la valeur ON est

valeur ON est reçue, le plugin charge l'image "on" pour le bouton, sinon l'image "off" est définie.

sinon, l'image "off" est définie

Lorby-5I AxisA	ndOhs: Toggle			Û
~	Titel:	Autopilot		τv
Autopilot	Write event:	K :∨	AP_MASTER	
00	Send value:	1		
	Read variable:	A :∨	AUTOPILOT MASTER, Bool	
	ON value:	1		
			Calumit	1

Type "On/OFF

Dans ce cas, il n'y a pas d'événement de basculement dans le simulateur, mais des événements ON et OFF distincts

distincts à la place

Lorby-SI AxisA	andOhs: OnOff			Û
~	Titel:			т~
—	Write event:	К:∨	AP_HDG_HOLD_ON	
00	ON value:	1		
	Write event:	к :~	AP_HDG_HOLD_OFF	
	OFF value:	1		
	n	A	ALITODILOT LICADINO LOCK Deal	
	Read variable:	A:∨	AUTOPILOT HEADING LOCK, Bool	
	ON value:	1		
	Save changes:		Submit	

Type "Événement

Envoyer directement un événement du simulateur sans interroger une variable pour obtenir un résultat

Lorby-SI AxisAndOhs: Event			Ū	
Tite			т~	
Write even	t K: ∀	PAUSE_TOGGLE		
Send value	: 1			
Save change	8	Submit		

Type "DualEvent" (double événement)

Envoyer directement des événements de simulateur ON/OFF séparés sans interroger une variable pour un résultat

un résultat

Lorby-SI AxisAr	١			
~	Titel:			Т~
	Write event:	K :∨	PAUSE_ON	
00	ON value:	1		
	Write event:	К:~	PAUSE_OFF	
	OFF value:	1		
	r		Cubasit	

Type "TextGauge" (jauge de texte)

Ce type de bouton permet d'afficher les valeurs d'une ou deux variables du simulateur sous forme de texte sur le bouton

Lorby-SI AxisAndOhs: TextGaug	:	Û
368 Titel:	MSL AGL	т~
MSL AGL Variable 1:	A: V Indicated Altitude, feet	
Multiplier:	1	•
Decimals:	0 ~	
Shift Y:	45	
Nadada N.		
4 Variable 2:	A:~ PLANE ALT ABOVE GROUND, Fe	
Multiplier	1	
Decimals:	0 ~	l
Shift Y:	95	
Font:	Arial Black 🗸 🗸 🗸	
Font:	Arial Black 🗸 🗸	
Font Size:	50	
Text Color:		1
Back Color:		l
D solonom of		
Background Image:	Upload Clear	
Button event:	K:~ PAUSE	
Send value:	1	•
Save changes:	Submit	

- **Multiplicateur** : multiplie la valeur de la variable par ce facteur avant de l'afficher. avant de l'afficher
- **Décimales** : nombre de chiffres de la fraction décimale à afficher
- Shift Y : position verticale en pixels où le texte doit être affiché
- Image de fond : Utilisez des fichiers image de 144x144 pixels au format PNG.

N'utilisez pas le téléchargement d'image standard d'Elgato (la petite flèche sur l'icône du bouton

), car elle remplacera l'affichage du texte.

Type "SteamGauge" (jauge à vapeur)

Un bouton "Steam Gauge" affiche une jauge graphique avec un élément rotatif. Une adresse

texte supplémentaire peut être affiché pour la valeur de la variable.

La jauge se compose de trois couches :

- Arrière-plan (facultatif) : l'image d'arrière-plan statique
- Rotation : l'élément rotatif, peint sur l'arrière-plan
- **Masque** (facultatif) : une autre image statique qui est peinte sur les deux autres couches.

deux

Vous pouvez utiliser n'importe quelle image PNG d'une taille maximale de 144x144 pixels et

transparence.

• Variable de lecture : variable du simulateur à partir de laquelle lire l'angle de rotation. La valeur de

valeur doit être en Radians.

- **Multiplicateur** : multiplie la valeur de la variable avec ce facteur avant de l'appliquer.
- **Turn offset deg** : valeur (en degrés !) à appliquer comme rotation initiale (=lorsque la valeur de la variable est 0).

la valeur de la variable est 0)

• **Shift X, Shift Y** : emplacement du point central de la rotation en pixels.

Lorby-SI Axis/	AndOhs: SteamGau;	æ		Û	
227				τv	
Ű	Read variable:	A :∽	PLANE HEADING DEGR	EES MAG	
	Multiplier:	1			
	Turn offset deg:	0			
	Shift X:	72			
337	Shift Y:	72			
	Text Variable:	A :∨	PLANE HEADING DEGR	EES MAG	
	Multiplier:	1		.	
	Decimals	0			
	Shift Y:	85			
23/1	Font:	Tahoma	1		
<u> </u>	Font Size:	50			
	Text Color:				
	Back Color:			1	
			and Dasharaund	Close	
U			and Background	Over	
			Inload Turning	Chevr	
		Ì	Unload Mark	Clear	
	Save changes		Sehmit		
	save changes.			_!	
			Upload Mask	Clear	
	Button event:	K :~∕			
	Send value:				
	Save changes:		Submit		

Type "SliderGauge" (jauge à glissière)

Un bouton "Slider Gauge" utilise la même méthode en couches que le bouton "Steam Gauge",

mais au lieu de faire pivoter l'image centrale, elle est déplacée le long des axes X et Y, ou des deux.

les deux.

La jauge se compose également de trois couches :

- Arrière-plan (facultatif) : l'image d'arrière-plan statique
- Sliding : la partie mobile, peinte sur l'arrière-plan
- Masque (facultatif) : une autre image statique qui est peinte par-dessus les deux

Vous pouvez utiliser n'importe quelle image PNG d'une taille maximale de 144x144 pixels avec

transparence.

- Variable de lecture : variable du simulateur à partir de laquelle lire la valeur.
- **Multiplicateur X, Multiplicateur Y** : multiplie la valeur de la variable par le facteur suivant avant de l'appliquer à l'axe de mouvement associé.
- X Offset, Y Offset : valeur en pixel à appliquer comme offset initial (=lorsque la valeur de la variable est 0).

variable est 0)

• Shift X, Shift Y : emplacement du point central de la rotation en pixels.

Lorby-SI AxisAnd	Ohs: SiderGaug	•			Û
25	Titel:	FLAPS			Т~
FLAPS	Read variable:	A :∨	FLAPS HANDI	LE PERCEN	IT, Percer
	X Multiplier:	1,44			
	Y Multiplier:	0			
	X Offset:	80			
25	V Offset:	0			
FLAPS	Text Variable:	A :∽	FLAPS HANDI	E PERCEN	T, Percen
	Multiplier:	1			•
	Decimals	0			
	Shift Y:	85			
LAPS	Font	Tahoma	1		
	Font Size:	50			
	Text Color:				1
	Back Color:				
FLAPS		Up	load Backgro	und	Clear
			Upload Sliding	3	Clear
			Upload Mask		Clear
	Save changes:		Submi	t	
\bigcirc			Upload Mask		Clear
	Button event:	K:~			
	Send value:				
	Save changes:		Submi	t	

Merci à l'équipe pour son tuto, abdallah